



PREFERENCIAS PARA ETIQUETAS DE CD ECO STORE CON SOFTWARE NEGRO

❖ La creación de Eco Store Tipo de tarjeta

1. Abrir Nero Cover Designer de Inicio Programas
2. Seleccione el menú Archivo
3. Seleccionar tipos de papel / Papel
4. Tipo seleccione Agregar / Añadir stock
5. Haga clic en el tipo 1 / 1 stock in situ en el panel de la izquierda
6. Dar la denominación de la tienda ecológica Nombre / Nombre
7. Haga clic en Agregar Elemento / Agregar Elemento
8. Haga clic en la etiqueta / Label
9. Haga clic en la casilla a la izquierda **partida Etiqueta** / Etiqueta ecológica en virtud de la tienda
10. Establecer los siguientes valores:
 - Radio exterior / radio exterior: 57,500 mm
 - Radio interno / radio interior: 10.00 mm
 - Cargo / posición: 5.000 mm / 5.000 mm
11. Haga clic en la tienda ecológica en el panel de la izquierda
12. Haga clic en Agregar Elemento / Agregar Elemento
13. Haga clic en la etiqueta / Label
14. Seleccione la **segunda Etiqueta** / Etiqueta ecológica de la tienda en el panel de la izquierda
15. Establecer los siguientes valores:
 - Radio exterior / radio exterior: 57,500 mm
 - Radio interno / radio interior: 10.00 mm
 - Cargo / posición: 90.000 mm / 90.000 mm
16. Haga clic en la tienda ecológica en el panel de la izquierda
17. Haga clic en Agregar Elemento / Agregar Elemento
18. Haga clic en la etiqueta / Label
19. Seleccione **la tercera Etiqueta** / Etiqueta ecológica de la tienda en el panel de la izquierda
20. Establecer los siguientes valores:
 - Radio exterior / radio exterior: 57,500 mm
 - Radio interno / radio interior: 10.00 mm
 - Posición: 5.000 mm / mm 176000
21. Haga clic en Aceptar

❖ Crear una etiqueta ecológica Eco Store

1. Inicio Programas y abrir Nero Cover Designer
2. Seleccione el tipo de documento que está creando y haga clic en Aceptar
3. Haga clic en la pestaña 1/disk disco 1 puesto en la parte inferior de la pantalla
4. Haga clic en la parte superior, donde se encuentra escrito, papel normal (en caso de no hacerlo después de verificar que todos los elementos seleccionados en el menú Ver / Ver, Barras de herramientas / Barras de herramientas y, a continuación, repita el paso 4)
5. Tipo E en el teclado y seleccione el modelo de la tienda ecológica
6. Crea tu propia etiqueta

❖ Imprimir una etiqueta ecológica Eco Store

1. Seleccione el menú Archivo
2. Haga clic en Imprimir / Imprimir
3. Seleccione Elementos / Elementos
4. Desmarca todas las partidas, excepto 1/disk disco 1
5. A la derecha se resalta en verde la etiqueta se imprime, para cambiar haga clic en el verde hasta que se convierta en la etiqueta verde que desea imprimir.
6. Haga clic en Aceptar